

#Trucs & Astuces :

Astuce 6

Lady Marmelade

Raccorder joliment les extrémités d'un ruban de biais

Il t'est sans doute déjà arrivé, en suivant un patron, de devoir terminer une encolure ou un ourlet avec un ruban de biais. Qu'il soit posé à cheval et visible sur le bord, ou retourné pour disparaître à l'intérieur, il reste toujours un point délicat : le raccord propre des deux extrémités.

C'est un petit geste qui fait toute la différence... mais qui n'est pas toujours expliqué.


Alors aujourd'hui, je ne réinvente rien : je te transmets simplement une astuce apprise au fil de mes débuts en couture, et qui m'a vraiment changé la vie en atelier.

Cette technique te sera bien utile pour Lady Slow, Limbo, NaeNae ou même pour Tanzara selon les options choisies

Vous avez 2 possibilités pour le biais, soit vous l'achetez tout fait en mercerie, soit vous le fabriquez vous-même, selon la technique que je vous ai partagée en [Trucs & Astuces 5](#).

Aviez vous remarqué que les biais du commerce n'étaient pas tous identiques ?

Prenez garde lors de l'achat de votre biais, la largeur des ailettes en intérieur de ruban n'est pas standard. Dans son usage habituel, cela n'a pas de réelle conséquence mais dans notre cas, cela peut extrêmement compliquer la mise en oeuvre




- Dans le 1er croquis, les ailettes sont courtes, et ne couvrent pas toute la largeur intérieure du ruban, ce qui dans notre cas, réduira d'autant la largeur utile.

- Optez donc pour le second croquis, où l'addition des 2 ailettes intérieures sont de la même largeur que le ruban de biais pré plié.

Raccorder joliment
les rubans de biais

Réalisons ensemble cette mise en oeuvre


- [0] Tout d'abord, ouvrir le biais, et le mettre à plat à l'aide de votre fer à repasser, soit l'ouvrir sur les 4cm, pour ensuite le replier envers contre envers, de façon à obtenir un ruban de +/- 2cm de large.



- [1] Poser le ruban replié sur lui même, sur l'endroit de l'ouvrage en laissant des surplus aux 2 extrémités d'environ 5 cm, puis les assembler selon les recommandations spécifiées sur chacune des étapes



- [2] En amont du Milieu Dos, rabattre les valeurs de couture sur l'envers de l'ouvrage, comme repris sur le visuel ci-dessous. Écraser la couture avec votre ongle ou repasser légèrement



- [3] Au niveau de la jonction des 2 extrémités, rabattre à 45° la partie du dessous sur elle-même, endroit contre endroit. Le surplus de biais au dessus du point de départ reste dans le prolongement, bien à plat et en dessous

* Le 2 rubans de biais doivent se croiser à 90°

Cet excédent du ruban de biais reste à plat dans le prolongement


Ligne de pliure à 45°

Raccorder joliment les rubans de biais

[4] Épingler le tout bien en place, et piquer au point droit au niveau du tracé oblique, en démarrant et vous arrêtant au croisement des 2 rubans



* Au préalable, il sera nécessaire de bien dégager le Tissu principal de façon à ne pas l'inclure dans l'assemblage

Les 2 rubans doivent former un angle à 90°



[5] Avant de découper les excédents de ruban à +/- 0.5cm, remettre sur l'endroit et vérifier que le raccord est correctement effectué. Dans le cas contraire, jouer avec votre découd-vite sur ces quelques points et recommencer.

* Repasser et ouvrir les valeurs de couture



Et voilà, vos deux extrémités de biais sont raccordées avec propreté et assurance.

Une méthode simple, rapide et vraiment efficace.

Raccorder joliment
les rubans de biais

Vous pouvez être fière du résultat !

